MODUL 4 VIRTUAL LAN (VLAN)

TUJUAN PEMBELAJARAN:

- 1. Mahasiswa mampu memahami aplikasi VLAN.
- 2. Mahasiswa mampu mengkonfigurasi VLAN dengan switch CISCO
- 3. Mahasiswa mampu mengkonfigurasi inter-VLAN dengan Cisco Router

DASAR TEORI

Pemanfaatan teknologi jaringan komputer sebagai media komunikasi data hingga saat ini semakin meningkat. Kebutuhan atas penggunaan bersama resources yang ada dalam jaringan baik software maupun hardware telah mengakibatkan timbulnya berbagai pengembangan teknologi jaringan itu sendiri. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan dan semakin banyaknya pengguna jaringan yang menginginkan suatu bentuk jaringan yang dapat memberikan hasil maksimal baik dari segi efisiensi maupun peningkatan keamanan jaringan itu sendiri.

Berlandaskan pada keinginan-keinginan tersebut, maka upaya-upaya penyempurnaan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Dengan memanfaatkan berbagai tekhnik khususnya teknik subnetting dan penggunaan hardware yang lebih baik (antara lain switch) maka muncullah konsep Virtual Local Area Network (VLAN) yang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dibanding Local area Network (LAN).

PENGERTIAN

VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN, hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel dimana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation seperti pada gambar dibawah ini



Gambar 1. Topologi VLAN dengan Router



Ports Identify VLAN Membership with Unique ID



Ports Identify VLAN Membership Based on Network Layer Address

Gambar 2. Topologi VLAN

BAGAIMANA VLAN BEKERJA

VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode (tipe) yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port, MAC addresses dsb. Semua informasi yang mengandung penandaan/pengalamatan suatu vlan (tagging) di simpan dalam suatu database (tabel), jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengaturnya maka biasanya digunakan switch/bridge yang manageable atau yang bisa di atur. Switch/bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch/bridge memiliki informasi yang sama.

Switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya atau dapat pula digunakan suatu software pengalamatan (bridging software) yang berfungsi mencatat/menandai suatu VLAN beserta workstation yang didalamnya untuk menghubungkan antar VLAN dibutuhkan router.

TIPE TIPE VLAN

Keanggotaan dalam suatu VLAN dapat di klasifikasikan berdasarkan port yang di gunakan, MAC address, tipe protokol.

1. Berdasarkan Port

Keanggotaan pada suatu VLAN dapat di dasarkan pada port yang di gunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh, pada bridge/switch dengan 4 port, port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1 sedang port 3 dimiliki oleh VLAN 2, lihat tabel:

Tabel port dan VLAN

Port 1234

VLAN 2 2 1 2

Kelemahannya adalah user tidak bisa untuk berpindah pindah, apabila harus berpindah maka Network administrator harus mengkonfigurasikan ulang.

2. Berdasarkan MAC Address

Keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation/komputer yang dimiliki oleh user. Switch mendeteksi/mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh setiap Virtual LAN. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC (Network Interface Card) di setiap workstation.

Kelebihannya apabila user berpindah pindah maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut.Sedangkan kekurangannya bahwa setiap mesin harus di konfigurasikan secara manual, dan untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation maka tipe ini kurang efissien untuk dilakukan.

 Tabel MAC address dan VLAN

 MAC address 132516617738 272389579355 536666337777 24444125556

 VLAN
 1
 2
 2
 1

3. Berdasarkan tipe protokol yang digunakan

Keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protocol yang digunakan, lihat table

Tabel Protokol dan VLANProtokolIPIPXVLAN12

4. Berdasarkan Alamat Subnet IP

Subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi suatu VLAN.

Tabel IP Subnet dan VLAN

IP subnet	22.3.24	46.20.45
VLAN	1	2

Konfigurasi ini tidak berhubungan dengan routing pada jaringan dan juga tidak mempermasalahkan funggsi router. IP address digunakan untuk memetakan keanggotaan VLAN. Keuntungannya seorang user tidak perlu mengkonfigurasikan ulang alamatnya di jaringan apabila berpindah tempat, hanya saja karena bekerja di layer yang lebih tinggi maka akan sedikit lebih lambat untuk meneruskan paket di banding menggunakan MAC addresses.

5. Berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain

Sangat dimungkinkan untuk menentukan suatu VLAN berdasarkan aplikasi yang dijalankan, atau kombinasi dari semua tipe di atas untuk diterapkan pada suatu jaringan. Misalkan: aplikasi FTP (file transfer protocol) hanya bisa digunakan oleh VLAN 1 dan Telnet hanya bisa digunakan pada VLAN 2.

PERALATAN:

- 1. PC Client dengan sistem operasi Linux
- 2. Cisco Switch Catalyst 2960
- 3. Cisco Router

TUGAS PENDAHULUAN

- 1. Apa perbedaan antara LAN dan VLAN ?
- 2. Mengapa dalam VLAN diperlukan router ?

PERCOBAAN

Bangunlah jaringan sebagai berikut :



Gambar 3. Jaringan Percobaan

NB:

Gunakan dhclient di masing-masing PC untuk mendapatkan IP dari router. 192.168.50.x & y : IP dari router

A. Percobaan VLAN dengan Switch



Gambar 4. VLAN tanpa Router

1. PC A dan PC B buat IP dengan NetID yang sama. Lakukan ping antara PC A dan PC B. Pastikan berhasil dan catat hasilnya. Setting IP di PC :

ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0

2. Setting switch, untuk setting switch dari PC, lihat di lampiran.

a. Beri penamaan vlan

Dalam hal ini akan dibuat 2 buah VLAN yaitu TelkomA dan TelkomB yang akan diberi subnet yang berbeda-beda.

```
Switch>en
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name TelkomA
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 11
Switch(config-vlan)#name TekomB
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

b. Setting masing-masing interface

```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 11
Switch(config-if)#exit
```

c. Untuk melihat konfigurasi, catat hasilnya

- # show run
- # show vlan
- 3. Tes koneksi antara PC A dan PC B, catat hasilnya dan bandingkan dengan langkah 1. Buat kesimpulan sementara.

B. Percobaan VLAN dengan Switch dan Router



Gambar 5. VLAN dengan Router

1. Rubah IP di PC dan tambahkan gateway di masing-masingnya.

```
PC A:
# ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
# route add default gw 192.168.1.1
PC B:
# ifconfig eth0 192.168.2.2 netmask 255.255.255.0
# route add default gw 192.168.2.1
```

Lakukan tes koneksi antara PC A dan PC B, catat hasilnya.

- 2. Tambahkan setting di Switch untuk kabel yang terhubung ke Router (trunk) Switch#conf t Switch(config)#interface fastEthernet 0/4 Switch(config-if)#switchport mode trunk Switch(config-if)#exit Switch(config)#
- 3. Setting router, agar bisa dilakukan interkoneksi antar VLAN. Untuk setting Router dari PC, lihat di lampiran.
 - a. Konfigurasi pada satu interface di Router

```
--- System Configuration Dialog ---
Continue with configuration dialog? [yes/no]: no
Press RETURN to get started!
Router>
Router>enable
Router#conf t
Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

 b. Penambahan sub-interface, ini sesuai dengan banyaknya VLAN yang akan ditangani. Berhubung pada kasus di atas hanya 2 VLAN, maka perlu dibuat 2 sub-interface saja.

```
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dotlQ 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.11
Router(config-subif)#encapsulation dotlQ 11
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config-subif)#exit
Router(config)#^Z
```

4. Cek konfigurasi

```
Router# show run=> untuk melihat semua konfigurasi dasar di routerRouter# show ip interface brief=> untuk melihat ip di masing2 interfaceRouter# show ip route=> untuk melihat tabel routing
```

5. Lakukan tes koneksi dari PC A ke PC B dengan perintah ping dan traceroute, catat hasilnya dan bandingkan dengan langkah B.1.

LAPORAN RESMI

Daftar Pertanyaan

- 1. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.
- 2. Buat setting VLAN sesuai dengan arahan dari dosen.

LAMPIRAN

SETTING SWITCH DAN ROUTER DARI PC MENGGUNAKAN LINUX



- 1. Hubungkan kedua PC pada serial port dengan Router pada interface "console" menggunakan kabel console.
- 2. Nyalakan PC
- 3. Jalankan aplikasi Minicom, jika belum ada, lakukan instalasi : # apt-get install minicom



4. Pilih Serial Port pada menu



6. Ganti perangkat serial menjadi /dev/ttyS0 dengan menekan huruf "A", untuk melihat com serial pada port berapa, gunakan perintah :

```
#dmesg | grep tty
```

Terminal

```
37.531286] serial8250: ttys0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[
[
   37.531841] 00:0b: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
```

						Tern	nin	al	
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	⊻iew	Terminal	Ta <u>b</u> s	<u>H</u> elp				
Terr	minal						×	Terminal	ر
									[
	+								+
	A -	S	erial De	vice	:	/dev,	/tt	yS0	1
	B -	Lock	file Loc	ation	:	/var,	/lo	ck	!
		Cal	lout Pro	gram					
	E -	В	ps/Par/B	lits		9600	8N	1	i I
	F -	Hard	ware Flo	w Con	trol :	No			1
	G -	Soft	ware Flo	w Con	trol :	No			
	ł	Chang	e which	setti	ng?				- i
	÷								
			Screen a	ind key	yboard		1		
		- i -	Save set Save set	up as			÷		
		i.	Exit				i.		
		1	Exit fro	m Min:	icom		L		
		+-					-+		
1									

7. Masuk pada menu "E" Bps/Par/Bits

- Serial	a	Current: 38400 8N1						
- Callin P		Speed	Pa	rity	Dat	ta		
- Bps/Par	A:	300	L:	None	S:	5		
- Hardware F	B:	1200	M :	Even	Т:	6		
- Software F	C:	2400	N:	Odd	U:	7		
	D:	4800	0:	Mark	V:	8		
Change whic	E:	9600	P:	Space				
	F:	19200			Stopbi	its		
Screen	G:	38400			W:	1		
Save s	H:	57600			X:	2		
Save s	I:	115200	Q:	8-N-1				
Exit	J:	230400	R:	7-E-1				
Exit f	8							

8. Ganti nilai "Current 38400 8N1" menjadi "9600 8N1" dengan menekan tombol "E", atur juga Hardware Flow Control dan Software Flow Control menjadi "No".

Α -	Serial	Current: 96				
B - Loo	ckfile L					2000
C - (Callin P	Speed	Pari	ty	Dat	ta
D - Cá	allout P					1555
E -	Bps/Par	A: 300	L: N	one	5:	5
F - Hai	rdware F	B: 1200	M: E	ven	Т:	6
G - Sot	ftware F	C: 2400	N: 0	dd	U:	7
		D: 4800	0: M	ark	V:	8
Char	nge whic	E: 9600	P: S	pace		
		F: 19200			Stopbi	its ——
	Screen	G: 38400			W:	1
	Save s	H: 57600			x:	2
	Save s	I: 115200	Q: 8	- N- 1		
	Exit	J: 230400	R: 7	- E- 1		
	Exit f					

9. Tekan Enter untuk kembali ke menu awal 10. Pilih "Exit" untuk memulai komunikasi



11. Minicom melakukan "Initialisasi"

Terminal								
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>∨</u> iew	Terminal	Ta <u>b</u> s	<u>H</u> elp			
Term	ninal				1	¢	Terminal	×
					+ Initiali +	 zi	ng Modem 	

12. Melakukan komunikasi ke perangkat switch atau router.